

メーラーの設定 [Thunderbird]

- 1 Thunderbirdを起動し、アカウントの「メール」をクリックします。




- 2 「メールアカウントを設定する」を押します。



- 3 メールアカウントの設定を行います。

＊サーバー情報は、弊社よりお送りした「本登録完了のお知らせ」メールに記載されております。
パスワードはメールアカウント作成時のものになります。
入力したら、「続ける」を押します。



あなたのお名前	任意の名前
メールアドレス	メールアドレス 例) taro@yamada.jp
パスワード	パスワード

4 さらに詳細情報を設定します。

POP3にチェックを入れ、「手動設定」を押す。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): バリユーザー 受信者に表示される名前

メールアドレス(L): taro@yamada.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索した結果により見つかりました。

☐ IMAP (リモートフォルダ) ☒ POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, pop3.e3.valueserver.jp, 接続の保護なし

送信サーバ: SMTP, smtp.e3.valueserver.jp, STARTTLS

ユーザ名: conejo

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

5 受信・送信サーバ設定は、非SSL接続とSSL（暗号化）接続の2種類があります。

下記を参照して設定できましたら、「再テスト」を押します。

「次のアカウント指定が、指定されたサーバを調べることににより見つかりました」というメッセージが表示されれば、「完了」を押します。

● 非SSL接続

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): バリユーザー 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): taro@yamada.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する(M)

次のアカウント指定が、指定されたサーバを調べることににより見つかりました。 **メッセージ**

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	POP3	e3.valueserver.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	e3.valueserver.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: taro@yamada.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

		サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ	POP3	POPサーバ	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ	SMTP	SMTPサーバ	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

		サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー	POP3	POPサーバー	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバー	SMTP	SMTPサーバー	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

● SSL（暗号化）接続

メールアカウント設定

あなたのお名前(N):

バリューサーバー

受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

taro@yamada.jp

パスワード(P):

●●●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

メッセージ

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	POP3	e3.valueserver.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	e3.valueserver.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザ名:	taro@yamada.jp				

新しいアカウントを取得(G)

詳細設定(A)

再テスト(I)

完了(D)

キャンセル(A)

		サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー	POP3	POPサーバー	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー	SMTP	SMTPサーバー	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証